

 **MAGic**<sup>®</sup>  
Screen Magnification Software



Uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

**MAGic**<sup>®</sup>

*Prečice*

*Objavljeno od strane*

Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA

<http://www.freedomscientific.com>

Autorska prava © 2013 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana.

Ovaj dokument se nalazi na web strani

[http://www.gloria-ferrari.com/pdf/uputstva/MAGic\\_Precice\\_2013.pdf](http://www.gloria-ferrari.com/pdf/uputstva/MAGic_Precice_2013.pdf)



Prevod/obrada:

Gloria Ferrari doo, Višnjica-Beograd, Srbija,  
februar 2013.

<http://www.gloria-ferrari.com>





# Sadržaj

1. Opšte.
2. Opšti nivo.
3. Uvećanje, pregled i poboljšanja.
4. Pomeranja i pokreti na ekranu.
5. Praćenje.
6. Pomeranje pokazivača.
7. Režim rada sa lokatorom.
8. Okvir (frejm) za brzi pregled .
9. Speech (govor).
10. Čitanje dokumenata i teksta.
11. Čitanje okvira za dijalog.
12. Čitanje tabela.
13. Uzastopne tabelarne prečice (Table Layer Keystrokes)
14. Odjek tastature (Typing Echo).
15. Odjek (echo) miša.
16. Rad sa više monitora.

**Napomena:** Po pravilu MAGic key (MAGic taster) je **CAPS LOCK** taster na Vašoj tastaturi. Neki postupci MAGic-a nemaju dodeljene "vruće tastere" (Hot Keys). Možete definisati prečice za ovakve mogućnosti korišćenjem rukovaoca tastature (Keyboard Manager).

## Opšte

Opis	Komanda
Pokretanje MAGic-a.	CTRL+ALT+M (podrazumevana prečica-može biti promenjena korišćenjem Čarobnjaka za pokretanje).
Pokreni (Run) rukovaoca skripti (Script Manager) (dostupna samo kod MAGic Pro Scripting Edition)	INSERT+0
Umanji/Vrati korisnički interfejs MAGic-a.	MAGic key (MAGic taster)+U
Pass Through Key	MAGic key (MAGic taster)+3
Osvežavanje ekrana	MAGic key (MAGic taster)+ESC
Otvori MAGic kontekstni meni.	MAGic key (MAGic taster)+taster za aplikacije (APPLICATION Key) ili MAGic key (MAGic taster)+klik desnim tasterom miša
Brza podešavanja (Quick Settings)	MAGic key (MAGic taster)+O
Uključi / isključi brzi taster za navigaciju	MAGic key (MAGic taster)+Z

## Opšti nivo

Pritisnite i otpustite INSERT+RAZMAKNICA, zatim prečice navedene u nastavku za obavljanje potrebne akcije. (Za izlazak iz režima uzastopne prečice (layered keystrokes), pritisnite ESC, SPACEBAR, TAB, ili ENTER.)

Opis	Komanda
Isključi govor	S
Pokreni pretragu	R
Snimanje (Capture) celog ekrana	CTRL+C, S
Snimanje (Capture) aktivnog prozora	CTRL+C, W

## Uvećanje, pregled i poboljšanja

Opis	Komanda
Povećaj uvećanje	MAGic key (MAGic taster)+NUM PAD PLUS ili CTRL+JEDNAKO ili TOČKIĆ MIŠA NA GORE
Smanji uvećanje	MAGic key (MAGic taster)+NUM PAD MINUS ili CTRL+CRtica ili TOČKIĆ MIŠA NA DOLE
Uključi / isključi uvećanje	MAGic key (MAGic taster)+DELETE
Pebaci između uvećanja od 1x i trenutnog uvećanja	MAGic key (MAGic taster)+SHIFT+DELETE ili MAGic key (MAGic taster)+SREDNJI KLIK MIŠA (pritisnite ili ga pomerite)

Prebaci na sledeće uvećanje	MAGic key (MAGic taster)+NUM PAD SLASH (KOSA CRTA)
Prebaci na prethodno uvećanje	MAGic key (MAGic taster)+SHIFT+ NUM PAD SLASH (KOSA CRTA)
Promeni pregled ravnjanja teksta (HD tekst, klasično ili ništa)	MAGic key (MAGic taster)+CTRL+F
Uključi / isključi poboljšanje boja	MAGic key (MAGic taster)+F12
Uključi / isključi unapređeni pokazivač	MAGic key (MAGic taster)+F8
Uključi / isključi unapređeni miš	MAGic key (MAGic taster)+F4
Uključi / isključi poboljšanje fokusa	MAGic key (MAGic taster)+F

## Pomeranja i pokreti na ekranu

Opis	Komanda
Pomeri se desno	MAGic key (MAGic taster)+STRELICA U DESNO
Pomeri se levo	MAGic key (MAGic taster)+STRELICA U LEVO
Pomeri se dole	MAGic key (MAGic taster)+STRELICA NA DOLE
Pomeri se gore	MAGic key (MAGic taster)+STRELICA NA GORE
Povećaj brzinu tokom pomeranja	NUM PAD PLUS
Smanji brzinu tokom pomeranja	NUM PAD MINUS
Pomeri se u levi ugao uvećanog ekran-skog prikaza	MAGic key (MAGic taster)+HOME
Pomeri se u desni ugao uvećanog ekran-skog prikaza	MAGic key (MAGic taster)+END
Pomeri se na početak / vrh ekrana	MAGic key (MAGic taster)+PAGE UP
Pomeri se na završetak / dno ekrana	MAGic key (MAGic taster)+PAGE DOWN
Pomeri se na početak sledeće linije	MAGic key (MAGic taster)+ENTER

## Praćenje

Opis	Komanda
Uključi / isključi uvećanje	MAGic key (MAGic taster)+R
Pomeri pregled na pokazivač miša	MAGic key (MAGic taster)+NUM PAD 5
Pomeri pregled na pokazivač	SHIFT+MAGic key (MAGic taster)+ NUM PAD 5
“Priveži” (pokazivač) miša za prikaz (ekran)	CTRL+INSERT+ NUM PAD MINUS

## Pomeranje pokazivača

Opis	Komanda
Postavi pokazivač na miša.	INSERT+NUM PAD PLUS
Postavi miša na pokazivač	INSERT+NUM PAD MINUS

## Režim rada sa lokatorom

Opis	Komanda
Pokretanje režima rada sa lokatorom	MAGic key (MAGic taster)+F10
Prekini režim rada sa lokatorom i pomeri se na izabranu oblast	ENTER
Prekini režim rada sa lokatorom bez pomeranja na oblast uvećanja	ESC
pomeri se levo	STRELICA LEVO
pomeri se desno	STRELICA DESNO
pomeri se na gore	STRELICA GORE
pomeri se na dole	STRELICA DOLE
pomeri se na levu stranu ekrana	HOME
pomeri se na desnu stranu ekrana	END
Pomeri se na početak / vrh ekrana	PAGE UP
Pomeri se na završetak / dno ekrana	PAGE DOWN

## Okvir (frejm) za brzi pregled

Opis	Komanda
Uključi / isključi Okvir (frejm) za brzi pregled	MAGic key (MAGic taster)+Q
podesi levi gornji ugao okvira	MAGic key (MAGic taster) +LEVA ZAGRADA
podesi donji desni ugao okvira	MAGic key (MAGic taster) +DESNA ZAGRADA
Napraviti okvir oko opcija trenutnog okvira za dijalog	MAGic key (MAGic taster) +LEVA ZAGRADA dva puta brzo
Otvori Rukovaoc (manager) brzog pregleda	MAGic key (MAGic taster)+9

## Speech (govor)

Opis	Komanda
Prekini trenutni govor	CTRL
Omogući/onemogući govor	MAGic key (MAGic taster)+F3
Povećanje brzine govora i sačuvaj novu brzinu	taster WINDOWS (WINDOWS Key) +ALT+ CTRL+PAGE UP
Povećanje brzine govora - Privremeno	ALT+CTRL+PAGE UP
Smanjenje brzine govora i sačuvaj novu brzinu	taster WINDOWS (WINDOWS Key) +ALT+ CTRL+PAGE DOWN
Smanjenje brzine govora - Privremeno	ALT+CTRL+PAGE DOWN
Glasovni profili	MAGic key (MAGic taster)+F11
Podešavanje odziva ekrana	INSERT+S
izaberi šemu pričljivosti (verbosity scheme)	INSERT+ALT+S

## Čitanje dokumenata i teksta

**Napomena:** kada koristite komande za čitanje dokumenta ili teksta, ako pomerite miša MAGic čita sa trenutne lokacije pokazivača miša. Ako pomerite mesto umetanja, MAGic čita sa lokacije umetanja.

Opis	Komanda
Čitaj sve (Neprekidni govor)	INSERT+STRELICA NA DOLE ili MAGic key (MAGic taster)+A ili MAGic key (MAGic taster)+ Levi klik taster miša
Zaustavi neprekidan govor	INSERT+ALT+STRELICA NA DOLE ili MAGic key (MAGic taster)+ALT+Levi klik taster miša
Čitaj sadržaj aktivnog prozora	INSERT+STRELICA NA DOLE (dvaput)
Izgovaraj obeleženi tekst	MAGic key (MAGic taster)+CTRL ili INSERT+SHIFT+STRELICA NA DOLE
Izgovori trenutni znak	NUM PAD 5
Izgovori trenutnu reč	MAGic key (MAGic taster)+ALT ili INSERT+NUM PAD 5
Speluj (sriči) trenutnu reč	MAGic key (MAGic taster)+ALT (dvaput) ili INSERT+NUM PAD 5 (dvaput)
Sledeća reč	INSERT+STRELICA DESNO
Prethodna reč	INSERT+STRELICA LEVO
Obeleži sledeću reč	INSERT+SHIFT+STRELICA U DESNO
Obeleži prethodnu reč	INSERT+SHIFT+STRELICA U LEVO
Izgovori trenutnu liniju	MAGic key (MAGic taster)+L ili INSERT+STRELICA NA GORE
Sledeća linija	STRELICA DOLE
Prethodna linija	STRELICA GORE
Čitaj pokazivača	INSERT+HOME
Čitaj pokazivača	INSERT+PAGE UP
Čitaj trenutnu rečenicu	MAGic key (MAGic taster)+S
Sledeća rečenica	MAGic key (MAGic taster)+CTRL+S
Čitaj trenutni pasus	MAGic key (MAGic taster)+P
Izgovori sledeći pasus	MAGic key (MAGic taster)+CTRL+P ili CTRL+STRELICA NA DOLE
Izgovori prethodni pasus	MAGic key (MAGic taster)+ALT+P ili CTRL+STRELICA NA GORE
Izgovori sadržaj klipborda (Clipboard)	MAGic key (MAGic taster)+X
Ltимиčno čitanje	INSERT+CTRL+STRELICA DOLE

## Čitanje okvira za dijalog

Opis	Komanda
Izgovori naslov	MAGic key (MAGic taster)+T ili INSERT+T
Čitaj dno prozora	INSERT+PAGE DOWN
Izgovori naslovnu liniju prozora	INSERT+END
Izgovori podrazumevani taster okvira za dijalog	INSERT+E
Izgovori Window Prompt i Text	MAGic key (MAGic taster)+TAB ili INSERT+TAB
Izgovori trenutni taster za pristup	SHIFT+NUM PAD 5

## Čitanje tabela

Opis	Komanda
Izgovori trenutnu ćeliju	ALT+CTRL+NUM PAD 5
ćelija desno	ALT+CTRL+STRELICA U DESNO
ćelija levo	ALT+CTRL+STRELICA U LEVO
ćelija ispod	ALT+CTRL+STRELICA NA DOLE
Ćelija iznad	ALT+CTRL+STRELICA NA GORE
Prva ćelija	ALT+CTRL+HOME
Poslednja ćelija	ALT+CTRL+END
Prva ćelija u koloni	ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA GORE
Poslednja ćelija u koloni	ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA DOLE
Prva ćelija u redu	ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA LEVO
Poslednja ćelija u redu	ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO



## Uzastopne tabelarne prečice (Table Layer Keystrokes)

Pritisnite i otpustite INSERT+SPACEBAR, zatim koristite prečice navedene u nastavku za kretanje i čitanje tabela. (Za izlazak iz režima uzastopne prečice za tabele (layered keystrokes), pritisnite ESC, SPACEBAR, TAB, ili ENTER.)

Opis	Komanda
Lista dostupnih prečica	T, SHIFT+SLASH
pomeri se na ćeliju iznad	T, STRELICA NA GORE ili T, ALT+CTRL+STRELICA NA GORE
pomeri se na ćeliju ispod	T, STRELICA NA DOLE ili T, ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA U DESNO
pomeri se na ćeliju levo	T, STRELICA U LEVO ili T, ALT+CTRL+STRELICA U LEVO
pomeri se na ćeliju desno	T, STRELICA U DESNO
Izgovori trenutnu ćeliju	T, NUM PAD 5 ili T, ALT+CTRL+NUM PAD 5 ili T, ALT+ZAREZ
Pomeri se na početak trenutnog reda	T, HOME ili T, ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA U LEVO
Pomeri se na kraj trenutnog reda	T, END ili T, ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA U DESNO
Skoči na prvu ćeliju u tabeli	T, CTRL+HOME ili T, ALT+CTRL+HOME
Skoči na poslednju ćeliju u tabeli	T, CTRL+END ili T, ALT+CTRL+END
Pomeri se na početak trenutne kolone	T, CTRL+STRELICA NA GORE ili T, ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA NA GORE
Pomeri se na završetak trenutne kolone	T, CTRL+STRELICA NA DOLE ili T, ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA NA DOLE
Pomeri se na početak trenutnog reda	T, CTRL+STRELICA U LEVO
Pomeri se na kraj trenutnog reda	T, CTRL+STRELICA U DESNO
skoči na sledeću tabelu	T, CTRL+ENTER ili T, ALT+CTRL+ENTER
skoči na prethodnu tabelu	T, CTRL+SHIFT+ENTER ili T, ALT+CTRL+SHIFT+ENTER
Čitaj trenutni red	T, SHIFT+STRELICA NA GORE ili T, taster WINDOWS (WINDOWS Key) +ZAREZ
Čitaj od trenutne ćelije	T, SHIFT+PAGE UP
Čitaj do trenutne ćelije	T, SHIFT+HOME
Čitaj trenutnu kolonu	T, SHIFT+NUM PAD 5 ili T, taster WINDOWS (WINDOWS Key) +TAČKA
Čitaj do kraja kolone	T, SHIFT+PAGE DOWN
Čitaj od vrha kolone	T, SHIFT+END
Skoči na prethodnu ćeliju tabele	T, taster WINDOWS (WINDOWS Key) +J ili T, CTRL+SHIFT+taster WINDOWS (WINDOWS Key) +J



## Odjek tastature (Typing Echo)

Opis	Komanda
Prolazak kroz sve opcije velikih slova	MAGic key (MAGic taster)+F2
Prolazak kroz sve opcije odjekatastature (Typing Echo)	INSERT+2

## Odjek (echo) miša

Opis	Komanda
Uključi / isključi odjek (echo) miša	MAGic key (MAGic taster)+M

**Napomena:** Prebacivanje odjeka (echo) miša se vrši između izgovora linije, izgovora reči i isključenog eha.

## Rad sa više monitora

Opis	Komanda
prebaci fokusiranje između monitora	MAGic key (MAGic taster)+SHIFT+D
ograniči pokazivač miša na aktivni monitor	MAGic key (MAGic taster)+SHIFT+R
Pomeri trenutnu aplikaciju ili prozor iz fokusa na monitoru lepo ili desno	taster WINDOWS (WINDOWS Key) +SHIFT+STRELICA U DESNO ili taster WINDOWS (WINDOWS Key) +SHIFT+STRELICA U LEVO
zaključaj (Lock) pregled Pritisnite i zadržite i prevucite miša do pokazivača miša između ekrana bez pomeranje (Scroll) sadržaja na ekranu	MAGic key (MAGic taster)+SHIFT
U režimu pregleda, Uključi / isključi miša, pokazivač, boje i poboljšanje fokusa na monitoru bez uvećanja.	Pritisnite i zadržite MAGic key (MAGic taster)+SPACEBAR, a zatim pritisnite D a potom E.